

KIPViewT

クイックスタートガイド


KIPViewT とは

KIPViewT はシンプルで軽量なビューアです。画像を快適な速度で表示することができ、プリンタドライバから印刷を行うことも可能です。

また、設定によって基本動作を調整できますので、他のソフトウェアやシステムと連携がとり易いビューアになっています。

■ 主な機能

- ・ 画像の表示と印刷
- ・ 簡単な操作
- ・ 快適な閲覧
- ・ 長さや面積の計測
- ・ 多彩な読み込み方法
- ・ 他のソフトウェアやシステムとの連携



動作環境

KIPViewT は、以下の条件を満たす環境で動作します。

OS	: Microsoft Windows 10 (日本語版/英語版) Microsoft Windows 8 / 8.1 (日本語版/英語版) Microsoft Windows 7 (日本語版/英語版) Microsoft Windows Vista (日本語版/英語版) Microsoft Windows XP (日本語版/英語版、ServicePack1 以降)、 Microsoft Windows 2000 (日本語版/英語版、ServicePack4 以降)、
CPU	: 使用 OS が推奨する環境以上
メモリ容量	: 使用 OS が推奨する環境以上 (128MB 以上を推奨) 参考: A0 400 dpi モノクロ 2 値の画像を表示するためには、物理メモリに 32MB 以上の空き容量が必要です。
ハードディスク	: 10MB 以上の空き容量
デスクトップ環境	: 解像度 1024×768 ピクセル以上、True カラー(24bit)以上を推奨

対応フォーマット

■ TIFF ファイル

色数	: モノクロ 2 値 グレースケール (8 ビット) RGB カラー (32 ビット、24 ビット、8 ビットパレット:256 色、4 ビットパレット:16 色、2 ビットパレット:4 色) CMYK カラー (32 ビット) YCbCr カラー (24 ビット)
圧縮形式	: 非圧縮、CCITT Group 4、CCITT Group 3、LZW、PackBits、JPEG (TIFF Revision 6.0 および TIFF Technical Notes #2 準拠) Adobe Deflate (ZIP)
ページ構成	: シングルページ、マルチページ
バイトオーダー	: インテル、モトローラ
ビットオーダー	: MSB、LSB

■ JPEG ファイル

色空間	: YCbCr、RGB
------------	-------------

■ CALS ファイル

色数	: モノクロ 2 値
圧縮形式	: CCITT Group 4

インストール


インストールの前に

KIPViewT のインストールには、「コンピュータの管理者(Administrator)」権限が必要です。通常のユーザーでもインストールする事は可能ですが、その場合は、インストールを実行したユーザーのみが正常に動作するように調整します。


1. 「KIPViewT」と書かれたインストールメディアをドライブにセットします。
2. インストールメディアの内容を参照します。
3. 「SetupKIPViewT.exe」をダブルクリックします。
4. インストーラの初期画面を表示しますので、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



5. 「使用許諾契約」画面を表示しますので、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。




6. 「ライセンスコード入力」画面を表示しますので、「シリアル No」と「ライセンスコード」を入力して、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



注意

シリアル No とライセンスコードは、CD-ROM のラベル、または別紙の「ライセンスコード」に記載しています。正しい情報を入力すると、[次へ]ボタンが有効になります。

KIPViewT の評価や試用が目的でライセンスを取得していない場合は、「製品を試用する」を選択します。



確認

製品を試用する場合、下記の機能制限があります。

表示： すべての画像にウォーターマークを合成


印刷： すべての画像にウォーターマークを合成

7. 「インストール先の選択」画面を表示しますので、インストール先のフォルダを確認します。
必要に応じてインストール先を変更して、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。




初期値は “C:¥KIP¥KIPViewT” です。


8. 「インストール準備の完了」画面を表示しますので、[インストール]ボタンをクリックします。




9. ファイルのコピーが開始します。



10. インストール完了の画面を表示しますので、[完了]ボタンをクリックします。



11. KIPViewT を起動します。



環境や用途に合わせて、KIPViewT の設定を変更してください。

詳細につきましては、電子マニュアルの「KIPViewT 取扱説明書」をご参照ください。

＜空白ページ＞



桂川電機株式会社
東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号
<http://www.kipjapan.com/>